JIS2004 対応フォントの使用制限について

Windows Vista 以降、JIS2004 に対応したフォントが Windows 標準として採用されています。JIS2004 対応フォントは、Windows XP 標準の JIS90 互換フォントに比べ、字体の変更や漢字の種類が増えています。文字化け等の問題が発生する可能性があることから、岐阜県電子入札システムでは JIS2004 対応フォントには対応しておりません。

岐阜県電子入札システムを使用するパソコンでは、下記の手順により Microsoft IME (文字入力ソフトウェア)の設定を必ず行い、JIS90 フォントをご利用ください。

<Microsoft IME 以外の文字入力ソフトウェア (ATOK 等) をご使用の場合>

Microsoft IME 以外の文字入力ソフトウェア(ATOK 等)をご使用の場合は、各文字 入力ソフトウェアの操作手順書を参照するか、または供給元へ設定方法をお問い合わ せください。Microsoft IME 以外の文字入力ソフトウェアの設定方法が不明の場合は、 電子入札システムへの文字入力は Microsoft IME をご使用ください。

Microsoft IME の設定

日本語入力 IME での変換対象を「JIS90(JIS X 0208)」に制限する設定を行いま す。

(1) キーボードの [Windows ロゴ] キー (①) を押したまま、Dキー (②) を押し てデスクトップ画面に切り替えます。



- (2) デスクトップ画面のタスクバーの Microsoft IME のアイコン(①)を右クリ ックして「IME のオプション」メニューを表示します。 表示された「IME のオプション」メニューの表示内容により、設定手順が分岐 します。
 - いる場合の手順へ

		ひらがな(H)				
		全角カタカナ(K)				
		全角英数(W)				
		半角カタカナ(N)				
	•	半角英数(F)				
		IME パッド(P)				
		単語の登録(O)				
		ユーザー辞書ツール(T)				
		追加辞書サービス(Y) >				
		検索機能(S) >				
		調変施しポートハム				
		プロパティ(R)				
Ì		ローマ字入力 / かな入力(M) >				
		変換モード(C) >				
		プライベートモード(E) (オフ) Ctrl + Shift + F10 >				
		問題のトラブルシューティング(B)				
		^ ⊉ Ŵ A 2021/04/01€				

・「プロパティ」が表示されて ・「設定」が表示されている場合の 手順へ



「プロパティ」が表示されている場合の手順

(1) 「IME のオプション」メニューの「プロパティ(R)」(①) をクリックして 「Microsoft IME の設定」画面を表示します。



(2)「詳細設定(A)」ボタン(①)をクリックして「Microsoft IMEの詳細設定」画面を表示します。

ぷ☆ Microsoft IME の設定	×
予測入力	
☑ 入力履歴を使用する(H) 入力履歴の消去(L)	
誤変換	
── 誤変換データを自動的に送信する(C)	
プニノバシュートモナス支 中方法 か	
IME 入力モード切替の通知	
☑ 圓面甲央に表示する	
1 詳細設定(A)	
OK キャンセル	

(3)「変換」タブ(①)をクリックします。「詳細設定(D)」ボタン(②)をクリックして「変換」画面を表示します。

💦 Mi	crosoft IME	の詳細設定							×
全彤	変換	和英混石	力 辞書/	学習 オートコ	レクト	予測入力	プライバシー	その他	
変換	ŧ								
	自動変換を行うときの未変換文字列の長さ:								
	○短め(S) ●長め(L)								
	□挿入時、前の内容を参照して変換する(T)								
	✓異なる文節区切りの変換候補を表示する(P)								
	✓ X1> +-	ボードの数字	♀キーで候補を	選択する(B)					
	□ 注目文節	が移動する	ときに移動前(の注目文節を	確定す	ිබ(U)			
	候補一覧に追加で表示する文字種:								
	<u>√</u> 06#	(な(1)	✓ 全角か	ፆカナ(W)	-)	
	□半角	ካ夕カナ(K)	□-マ字	(R)	89	F#曲設定(D)			
JXC	ソトの表示 一								
	☑文字コメン	小を表示す	3(V)						
	☑ "環境依存	字文字"の文	字コメントを表	長示する(E)					
	✓ 単語コメントを表示する(N)								
フォン	フォントの固定								
	☑ 候補一覧のフォントを固定する(X)								
			OK	キャンカル		· 滴田(A		ヘルプ	
			UK	47721)四开J(A	,	100	

 (4)「JIS X 0208 文字で構成された単語/文字のみ変換候補に表示する(J)」(①) を選択します。「0K」ボタン(②)をクリックして「変換」画面を閉じます。

送りがなとかな這いの基準 -	説明と例 すべての送り方が変換候補に出るようにします。 あらわす ー 表す、表わす めもり ー 日盛り、日盛 ふきさらし ー 吹き曝し、吹きさらし、吹曝し、吹さらし
句読点変換	
□ 句読点などの文字か.	人力されたときに変換を行う(O) ./. (Z) □終わりかっこ(G) ▽ ? (O) ▽ ! (E) □・(X)
 	
 IVS (Ideographic Va サロゲートペアを含む) Shift IIS で構成された IIS X 0208 で構成され 	nation Sequence) を含む文子を制成する(V) 文字を制限する(U)
 IVS (Ideographic Va ・サロゲート ペアを含む) Shift IIS で構成された JIS X 0208 で構成された 外字の入力を許認 	nation Sequence) を含む文子を制成する(V) 文字を制限する(U)

(5)「OK」ボタン(①)をクリックして「Microsoft IMEの詳細設定」画面を閉じます。

- A G	変換	和英混在入	力 辞書/学習	オートコレクト	予測入力	プライバシー	その他				
		10000000		11-1-2001	3 637 (73	221112	0010				
変換											
自動変換を行うときの未変換文字列の長さ											
○ 短め(S) ● 長め(L)											
□ 挿入時、前の内容を参照して変換する(T)											
5	⊿ 異なる文	節区切りの変	換候補を表示す	ට(P)							
5	コメインキ	-ボードの数字:	キーで候補を選択	(する(B)							
	□注目文創	節が移動すると	きに移動前の注	目文節を確定す	tā(U)						
候補一覧に追加で表示する文字種:											
✓ ひらがな(I) ✓ 全角カタカナ(W)											
	□半角	カタカナ(K)	□□-マ字(R)	a	+ 祝田 言文 人主(レ)						
עאב	トの表示・										
5	□文字コメ	ントを表示する	(V)								
□ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ☑ "環境依存文字"の文字コメントを表示する(E)											
6	☑単語コメ	ントを表示する	(N)								
6	フォントの固定										
レーレー レーレー フォン	トの固定・			▽ 候補一覧のフォントを固定する(X)							
ם 5 77 5	トの固定 ・ 乙候補一5	覧のフォントを固	a定する(X)								
レ レート フォン レ	トの固定 · 乙候補一	龍のフォントを固	国定する(X)								
レ レ フォン レ	トの固定 - 乙候補一5	龍のフォントを固	国定する(X)								
レ レ フォン レ	トの固定 - 1 候補一!	龍のフォントを固	1)定する(X)								

以上で、「プロパティ」が表示されている場合の Microsoft IME (文字入力ソフトウェア)の設定 は終了です。

「設定」が表示されている場合の手順

(1)「IME のオプション」メニューの「設定(S)」(①)をクリックして「Microsoft IME の設定」画面を表示します。

ひらがな(H)
全角力夕力ナ(K)
全角英数字(W)
半角カタカナ(N)
• 半角英数字/直接入力(A)
単語の追加(D)
アドオン辞書(Y)
IME パッド(P)
誤変換レポート(V)
かな入力 (オフ)(I) >
プライベート モード (オフ)(E) Ctrl + Shift + F10>
IME ツール バーの表示/非表示(B)
フィードバックの送信(F)
∧ ତ 도 ਪ× A ^{16:17} 고

(2) 「全般」(①)をクリックして「Microsoft IMEの設定―全般」を表示します。

← 設定	_	×
命 Microsoft IME		ļ
A学 全般 入力設定、文字の種類と文字セット、予測入力、既定の設定、互換性		
モニンタッチのカスタマイズ キーテンプレート、キーの割り当て、タッチ キーボード		
 学習と辞書 学習、ユーザー辞書、システム辞書 		
デザイン 色、フォント サイズ、IME ツール パー		
使用状況データの収集 Microsoft にデータを送信する		
関連情報 日本語 IME の使用方法		
・ハルプを表示 ・		

(3) 右のスクロールバー(①)をドラッグして「文字の種類と文字セット」へ移動しま す。「JIS X 0208 のみ」(②)を選択します。

← 設定	– 🗆 X
命 全般	
文字の種類と文字セット	
変換候補の一覧に含める文字の種類を選択する	
🗸 ひらがな	
✓ 全角カタカナ	•
□ 半角カタカナ	
□ □-マ字	
変換候補の一覧に含める文字セットを選択する	
○ すべて	
○ IVS を除く	
〇 サロゲート ペアを除く	
O Shift JIS のみ	
● ЛБ X 0208 Øみ	
EUDC 文字の入力を許可する	
○ 印刷標準字体のみ	
	~

※「EUDC 文字の入力を許可する」のチェックは外してください。

(4) 「×」ボタン(①) をクリックして「Microsoft IME の設定」画面を閉じます。



以上で、「設定」が表示されている場合の Microsoft IME(文字入力ソフトウェア)の設定は終了です。